



1. lépés:

28x36 cm-es téglalapot készre varrunk, a rövid oldalát elszegjük



2. lépés:

Bevarrjuk a cippzárát úgy, hogy a színoldal kívül legyen, a két vége még nyitott




3. lépés:

Kifordítjuk, a cippzárát középre igazítjuk és a szaggatott vonal mentén (szélétől mérve talpszélesség) végigvarrjuk a még nyitott oldalakat. Közben lehet belevarni füleket is.


A cippzárát lehetőleg annyira hagyjuk kinyitva, hogy majd később be tudjunk nyúlni kifordítani. ☺

Tipp: hogy még erősebb legyen a bevarrás, a cippzárnál érdemes még egyszer átvarni.



4. lépés:

Érdemes vágni egy háromszög-sablont kartonpapírból, amelyiknek a hosszabb befogója 8 cm, a rövidebb 6 cm (az átfogó kb. 10,5 cm lesz).



5. lépés:

A félig kész neszeszert a képen látható módon meghajtjuk, úgy igazítjuk, hogy a keresztirányú varrás lehetőleg középre essen.

A háromszög-sablonunkat ráhelyezzük, az átfogó mentén húzunk egy segédvonalat és a vonalon levarrjuk mindkét oldalon – ugyanezt a műveletet elvégezzük a neszeszert mind a négy sarkán is.

Ezzel megkapja a végső formáját, innen kezdve többféleképp fejezhetjük be:

- a kiálló háromszögeket levágjuk, de ekkor el kell szegni
- a kiálló háromszögeket behajtjuk középre és odaöltjük
- utóbbinál maradunk, de varrunk egy bélést ugyanolyan módszerrel mint a neszeszert, de csak egyrétegű anyagból és a végén kézzel bevarrjuk

VÉGEREDMÉNY

